SISTEMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS CERTIFICADOS

MÓDULO DO CERTIFICADOR

MANUAL DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Versão 2.4.6

Índice

APRESENTAÇÃO **3**

INSTALAÇÃO DO SISTEMA **4**

INSTALANDO O SISTEMA 4
CONECTANDO COM A BASE DE DADOS DO MÓDULO DO CERTIFICADOR 8
CONFIGURAÇÃO DA BASE DE DADOS (BDOCC.MDB) 12
CONFIGURAÇÃO DO CERTIFICADOR 12
CONFIGURAÇÃO DE DIRETÓRIOS 13

Apresentação

O Módulo do Certificador do Sistema de Produtos e Serviços Certificados (ProdCert) faz parte de uma iniciativa do Inmetro de consolidar de modo mais eficiente as informações sobre produtos e serviços certificados recebidas dos organismos de certificação.

Anteriormente, estas informações eram recebidas dos diversos certificadores em listagens em papel, cada uma delas com informações em formatos diferentes, o que dificultava enormemente o trabalho de consolidação destas informações.

Foi criada então uma base de dados centralizada com todas as informações relevantes para a disseminação dos produtos e serviços certificados. Informações que são consolidadas a partir dos dados enviados por cada certificador.

O objetivo do Módulo do Certificador do ProdCert é padronizar as informações enviadas pelos organismos de certificação para o Inmetro, de forma que as informações recebidas de todos os certificadores tenham o mesmo formato e o mesmo conjunto de informações, consideradas relevantes pelo Inmetro.

O Módulo do Certificador é dividido em duas partes principais:

Uma delas é a que trata da **manutenção de uma base de dados local**, criada para que seja possível fazer a entrada dos certificados no sistema e a manutenção dos dados destes certificados (alterações, cancelamentos, suspensões, novos anexos, etc).

A outra parte é a que trata especificamente da **transferência de dados para o Inmetro**, extraindo da base de dados local os dados necessários para a atualização da base de dados central e gerando os arquivos padronizados que serão remetidos ao Inmetro.

Instalação do sistema

Especificações mínimas do computador

Processador: Pentium 166
Memória RAM: 32 Mb
Espaço em disco: 2 Mb
Sistema operacional: Windows NT/XP, Servidor WEB (IIS)

ATENÇÃO: o ProdCert pode apresentar problemas de compatibilidade com o Windows 7, e **NÃO** é compatível com a versão 64 bits.

Instalando o sistema

1. Entre no site do Inmetro: www.inmetro.gov.br;
2. Clique no menu '***Acreditação***', localizado no lado esquerdo do site;



3. Clique no item ***'Canal do Acreditado'***;



4. Clique no link '***Módulo do Certificador***' Módulo do Certificador para baixar o arquivo contendo o Módulo do Certificador;
5. Descompacte o arquivo zip baixado;
6. Abra a pasta **'DISK1'**;
7. Abra o arquivo ***'Setup.exe';***

8. Clique em ***'Next'*** para as próximas duas telas;


Welcome
Welcome to the Modulo OCC Setup program. This program will install Modulo OCC on your computer.
It is strongly recommended that you exit all Windows programs before running this Setup program.
Click Cancel to quit Setup and then close any programs you have running. Click Next to continue with the Setup program.
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under law.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel



9. Preencha os campos **Name** e **Company** com o seu nome e o de sua instituição, respectivamente;

10. Clique em 'Next';



11. Clique em ***'Next'*** novamente**;**


Choose Destination Location
Setup will install Modulo OCC in the following directory.
To install to this directory, click Next.
To install to a different directory, click Browse and select another directory.
You can choose not to install Modulo OCC by clicking Cancel to exit Setup.
Destination Directory
C:\Program Files\Inmetro\Modulo OCC
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

12. Verifique se o campo ***'Program Folders'*** está preenchido conforme figura abaixo e clique em ***'Next'***;



13. Clique em ***'Finish'***;


Setup Complete
Setup has finished copying files to your computer.
Setup will now launch the program. Select your option below.
Yes, Launch the program file
Click Finish to complete Setup.
InstallShield
< Back
Finish

Conectando com a base de dados do Módulo do Certificador

1. Abra o Painel de Controle do Windows;
2. Clique em Ferramentas administrativas;
3. Na tela Ferramentas administrativas, clique em Fonte de dados (ODBC);
4. Na tela ***'Administrador de fonte de dados ODBC'***, clique na aba ***'Fonte de dados de sistema';***
5. Clique no botão ***'Adicionar... ';***


Administrador de fonte de dados ODBC
Fonte de dados de arquivo
Drivers
Pool de conexões
Sobre
Fonte de dados de usuário
Fonte de dados de sistema
Fontes de dados de sistema:
Nome
Driver
Adicionar...
Remover
Configurar...
Uma fonte de dados de sistema ODBC armazena informações sobre como conectar-se ao provedor de dados indicado. Uma fonte de dados de sistema é visível a todos os usuários desta máquina, incluindo os serviços NT.
OK
Cancelar
Aplicar
Ajuda

6. Na janela '***Criar nova fonte de dados***', selecione '***Driver do Microsoft Access (*.mdb)***';


Criar nova fonte de dados
Selecione um driver para o qual deseja configurar uma fonte de dados.
Nome
Driver da Microsoft para arquivos texto (*.txt; *.csv)
Driver do Microsoft Access (*.mdb)
Driver do Microsoft dBase (*.dbf)
Driver do Microsoft Excel(*.xls)
Driver do Microsoft Paradox (*.db)
Driver para o Microsoft Visual FoxPro
Microsoft Access dBASE Driver (*.dbf, *.ndx, *.mdx)
Microsoft Access Driver (*.mdb)
Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)
< Voltar
Concluir
Cancelar

7. Clique no botão '***Concluir***';
8. Na janela, ***'Configurar ODBC para Microsoft Access'***, preencha os campos;

   - Nome da fonte de dados: '**SisCertificacaoOcc**';

   - Descrição: '**Módulo do Certificador**';
9. Clique no botão '***Selecionar***';



10. Na janela que se abre, selecione o banco de dados do sistema no seguinte caminho: **c:\Arquivos de Programas\Inmetro\Modulo OCC\db\bdocc.mdb**;

    Observação: caso você tenha instalado o sistema em um diretório diferente do padrão, o caminho da base de dados será diferente do exemplo acima.



11. Clique no botão **'*OK*'**;
12. Verifique o endereço do banco de dados;



13. Clique no botão **'*OK*'** novamente;

14. O nome SisCertificacaoOCC deverá aparecer na lista de fontes de dados, conforme figura a seguir:



Configuração da base de dados (bdocc.mdb)

1. Antes de acessar o sistema, solicite o arquivo da base de dados ao Inmetro pelo **e-mail recebeocc@inmetro.gov.br.**

2. Abra a pasta compactada **TabRest.zip** recebida por e-mail e copie o arquivo da base de dados (**bdocc.mdb**) para a pasta local do sistema:

   C:\Arquivos de programas\Inmetro\Modulo OCC\db

   Observação: caso você tenha instalado o sistema em um diretório diferente do padrão, o caminho da base de dados será diferente do exemplo acima.

3. Entre no sistema usando os seguintes dados:

   Login do usuário: ***admin***
   Senha: ***admin***

4. Na tela *Configuração do Certificador* (menu *Configurações* / *Certificador*), verifique se a sigla e o nome do certificador estão corretos. Se não estiver, entre em contato.

Configuração do certificador

Trata-se da identificação do certificador e **NÃO** deve ser alterada, a não ser por orientação explícita do Inmetro para isto.

Observação: normalmente, esta configuração não é necessária porque as respectivas informações já estão contidas no arquivo **bdocc.mdb** enviado pelo Inmetro.

1. Clique no menu '***Configurações'*** -> *'**Certificador**...';*
2. Informe os dados nos campos que são mostrados na tela abaixo:

   Sigla do Certificador — é a sigla que identifica o certificador no âmbito do sistema ProdCert e, quando necessário, deverá ser preenchida conforme indicação do Inmetro. Esta sigla é a identificação dos dados e arquivos que serão enviados para a base de dados central.

   Nome do Certificador — é o nome por extenso do certificador, sua razão social.


Sistema de Produtos Certificados - Módulo do Certificador - Versão 2.4.6
Funções Configurações Usuários Sobre...
Configuração do Certificador
Entre aqui com os dados de configuração do Certificador, conforme recebido do Inmetro.
Sigla do Certificador
Nome do Certificador
Ok
Cancela

Configuração de diretórios

1. Clique no menu ***'Configurações'*** -> ***'Diretórios…'***;
2. Esta configuração é dividida em três partes, conforme figura abaixo:



2.1. **Diretórios locais** — são os diretórios de trabalho onde serão depositados os arquivos de controle de remessas de dados para o Inmetro. Como padrão será o subdiretório '\trabalho' do próprio diretório de instalação do sistema. Nestes diretórios serão colocados todos os arquivos que forem preparados para envio ao Inmetro, bem como os arquivos recebidos do Inmetro com respostas e

novas versões de tabelas auxiliares.

Observação: certifique-se sempre que os endereços exibidos nestes campos estejam **completos** como na tela acima. Se eles apresentarem algum tipo de abreviação (Exemplo: C:\Arquivo~\Inmetro\Modulo~\trabalho), clique no botão ***'Browse...'*** e selecione novamente o diretório de trabalho do ProdCert.

2.2. **Endereços FTP do Inmetro** (diretórios remotos) — são os endereços dos servidores do Inmetro para onde são enviadas as remessas de dados, os arquivos de resultados de remessas e os arquivos de atualização de tabelas auxiliares, conforme descrito abaixo:

Envio de remessas: *200.20.212.35/recebeocc*
Busca de resultados: *200.20.212.35/dispresult*
Busca de tabelas auxiliares: *200.20.212.35/disptabaux*

Observação: login e senha de acesso aos servidores FTP do Inmetro deverão ser solicitados ao Inmetro.

2.3. **Endereço do e-mail local —** são os dados para configuração da sua conta de e-mail no ProdCert. Estes dados podem ser obtidos junto ao seu administrador de rede ou suporte de informática, com exceção dos dois últimos campos, que devem ser preenchidos conforme a figura acima, pois identificam a conta de e-mail do Inmetro que receberá suas remessas.

A configuração correta destes campos permitirá que, caso a conexão FTP não funcione, o ProdCert possa enviar as remessas de dados utilizando sua conta de e-mail.